

PROVTAGNINGSSINSTRUKTION – SALMONELLAKONTROLL FJÄDERFÄ

Provtagningsinstruktion Salmonellakontroll fjäderfä – årlig dammprovtagning av värphönsanläggningar som ska utföras av en av Jordbruksverket utsedd veterinär

Dammprovtagning med dammdukar

Provtagningsinstruktionen användas för den årliga dammprovtagningen av värphönsanläggningar, som ska utföras av Jordbruksverket utsedda veterinärer en gång per år i en flock och anläggning, inom den obligatoriska salmonellakontrollen för fjäderfä. Provtagningsinstruktionen gäller för alla typer av inhysningssystem för värphöns.

OBS! Enligt den senaste uppdateringen av SJVFS 2007:19 (K104), kan ytterligare prov behöva tas av Jordbruksverket utsedda veterinärer utöver den provtagning som beskrivs här. Det gäller om flockens spridning eller storlek kräver det för att få en representativ provtagning. Arbete pågår för närvarande med att ta fram instruktioner för när och hur denna ytterligare provtagning ska göras. När detta är klart kommer detta dokument att uppdateras.

Nedan material ska användas vid provtagning:

- 2 st tygsvabbar
- 2 st plastpåsar
- 1 remiss/följesedel och provtagningsinstruktion
- 1 adresserat och frankerat returkuvert

INNAN DU BÖRJAR:

- Läs igenom hela instruktionen.
- I provtagningsutrustningen finns 2 dammdukar (30x38,5 cm) som ska användas för provtagningen. Ett dammprov ska bestå av 2 dammdukar.
- Märk en av plastpåsarerna med ex djurutrymmets namn. Denna plastpåse är den som ska vara ytterst efter provtagning.
- Byt om, tvätta händerna och sätt på dig skyddshandskar vid hygiengränsen.
- **OBS!** Detta är en provtagning för att utröna om Salmonella förekommer i stallet varför utrymmet inte ska rengöras innan provtagning. Var noga med att proverna bara ska representera djurutrymme inomhus när du provtar i flockar med tillgång till utevistelse.

PROVTAGNING

- Använd engångshandskar vid provtagningen.
- Veckla ut dammdukarna och fukta med kranvatten från djurens stall (ska inte vara klorerat), sterilt vatten eller fysiologisk koksalt lösning (0,86-0,9% NaCl).
- Använd en dammduk i taget och torka av dammiga ytor från olika ställen i stallet (t.ex. grindar, väggar, vattenanordningar). Vänd på dammduken under provtagningen så att hela ytan är ordentligt täckt med damm på bägge sidor. Fortsätt provtagningen tills båda dammdukarna har använts.

EFTER PROVTAGNINGEN

Efter provtagningen läggs de dammiga dukarna i en plastpåse. Förslut påsen väl.

Lägg sedan påsen med dammdukarna i påse nr 2 och förslut väl.

- Fyll i följesedeln – **Viktigt att alla fält fylls i** noggrant för rätt registrering i övervakningen.
- Lägg plastpåsar med prover respektive följesedel i returkuvertet.
- Posta kuvertet/kuverten samma dag som proven tas.
- Undvik att ta eller skicka in proverna på fredagar eller dag före helgdag eftersom proverna kan bli liggande på posten.